

Informacje ogólne

Plik konfiguracyjny:

`/etc/X11/gdm/custom.conf`

`/usr/share/gdm/default.conf` (fabryczny)

Dodatkowe tematy (*themes*):

emerge gdm-themes

Włączenie graficznej konfiguracji GDM:

/usr/sbin/gdmsetup

Ustawienie domyślnego menedżera:

`/etc/rc.conf ---> DISPLAYMANAGER="xdm"`

`/etc/rc.conf ---> XSESSION="icewm"`

`/etc/conf.d/xdm ---> DISPLAYMANAGER="gdm"`

rc-update add xdm default

Problemy

1. Podczas aktualizacji pakietu „*gdm*”, występuje błąd: *xgettext: error while loading shared libraries: libexpat.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory.*

Rozwiązanie:

emerge expat

emerge gettext

Jeśli to nie pomoże, można:

emerge --unmerge --quiet expat gettext

emerge --quiet expat gettext

ln -s /usr/lib64/libexpat.so.1 /usr/lib64/libexpat.so.0

Ktoś inny radzi także:

revdep-rebuild -X --library libexpat.so.0

2. Podczas kompilacji pojawia się komunikat: *XML::Parser perl module is required for intltool.*

Nie pomaga aktualizacja „*perl*” ani „*intltool*”.

Rozwiązanie:

emerge XML-Parser

3. Błąd przy zamykaniu w Mandrake 9.1:

Gnome Display Manager jest uruchamiany przez serwis (a raczej skrypt) o nazwie *DM*. Niestety, przy zamykaniu systemu powoduje on wygenerowanie komunikatu o błędzie. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć ten serwis, a w zamian dopisać do pliku `/etc/rc.d/rc.local` następujący wpis:

`gdm`