

Proftpd anonimowy - plik konfiguracyjny

Położenie: /etc/proftpd/proftpd-anonymous.conf

© Imagine Studio 2005, <http://myGentoo.tk>

Sekcja anonymous

<Anonymous /home/ftp>

Serwer jest uruchamiany jako user i grupa ftp. Również prawa katalogu /home/ftp powinny być jako ftp:

```
User ftp
Group ftp
AccessGrantMsg "Użytkownik anonymous został zalogowany, a restrykcje ustawione."
UserAlias anonymous ftp
MaxClients 10 "Przepraszamy, ale obecnie za dużo użytkowników zostało zalogowanych (%m osoby). Spróbuj później."
```

Główny, macierzysty katalog dla anonimowych:

```
DefaultChdir /
RequireValidShell off
```

Komunikaty

```
DisplayLogin /.welcome.msg
# DisplayFirstChdir .message
# DisplayReadme .readme.txt
```

Bezpieczeństwo

Czy anonim potrzebuje hasła?:

```
AnonRequirePassword off
```

Nie pozwól anonimowym na dostęp do pliku wtmp (wskazane).

```
WtmpLog off
```

Kto może się logować? Aby pozwolić wszystkim, daj "AllowAll", aby zabronić daj "DenyAll". W tym przykładzie zabrania logowania ze stron evil.net, ale pozwala ze wszystkich innych:

<Limit LOGIN>

```
Order deny,allow
Deny from .evil.net, .otherevil.net
Allow from all
```

</Limit>

<Limit WRITE READ STOR MKD RMD XMKD XRMD>

DenyAll

</Limit>

PRAWA i OGRANICZENIA do /home/ftp/pub

<Directory pub/*>

<Limit WRITE STOR MKD RMD XMKD XRMD>

DenyAll

</Limit>

Nie wyświetla ukrytych plików i pozwala pobierać pliki poleceniem "get":

<Limit READ DIRS>

AllowAll

```
IgnoreHidden on
```

</Limit>

</Directory>

PRAWA i OGRANICZENIA do /home/ftp/uploads

<Directory uploads/*>

```
AllowOverwrite          on
# Właścicielem uploadowanych plików jest grupa "ftp" i ma ona prawa do zapisu:
UserOwner                ftp
GroupOwner               ftp
Umask                   022
<Limit WRITE MKD RMD XMKD XRMD>
DenyAll
</Limit>
# Pozwala uploadować pliki i pobierać pliki:
<Limit STOR READ>
AllowAll
IgnoreHidden            on
</Limit>
</Directory>
```

Logi

```
ExtendedLog              /var/log/proftpd/access.log WRITE, READ default
ExtendedLog              /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth
</Anonymous>
```

```
##### PRZYKŁADY #####
```

```
# Pozwala się logować tylko z sieci lokalnej:
# <Limit LOGIN>
# Order                allow, deny
# Allow                from 10.0.0.
# Deny                 from all
# </Limit>
####
# Ukrywa pliki należące do root lub do grupy root:
# HideUser             root
# HideGroup            root
```

Ostatnia aktualizacja: 4 marzec 2005.