

Zdalny pulpit

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird.net 2010, <http://3bird.net>

Serwer pulpitu

Serwerem pulpitu jest tylko *Windows XP Professional* (wersja *Home* nie ma takiej możliwości). Aby uruchomić serwer pulpitu:

1. Musi być włączona usługa "*Usługi terminalowe*" (jako automatyczne uruchamianie).
2. *Mój komputer/Właściwości/Zdalny/Zezwalaj* (wybieramy także użytkowników posiadających konta z ograniczeniami)
3. Odblokowanie portu: *Firewall/Ustawienia zaawansowane/Usługi/Pulpit zdalny*

Inne serwery pulpitu

- **Real VNC** (*Virtual Network Computing*) - wersja *Linux/Windows*, zawiera serwer i klienta;
- **Remote Administrator** - zawiera klienta i serwer, mały prosty, ale shareware;
- **TightVNC** - licencja GPL, *Linux* i *Windows*, mały, serwer i klient.

Więcej informacji: <http://www.microsoft.com/windowsxp/using/mobility/getstarted/remotaintro.mspx>

Klient zdalnego pulpitu

Klient może podłączyć się do pulpitu za pomocą:

- narzędzia "*Podłączenie zdalnego pulpitu*" (szyfrowane);
- przeglądarki internetowej (połączenie nieszyfrowane);

Metoda standardowa

- Na starszych systemach (*Windows 95/98/Me*) należy zainstalować klienta "*Podłączenie pulpitu zdalnego*" z płytki *WindowsXP/msrdpcli.exe*

Przez przeglądarkę

- Na serwerze dodatkowo trzeba zainstalować usługę (z płytki) "*Podłączanie pulpitu zdalnego do sieci Web*": *DodajUsun programy/Składniki systemu Windows/Internetowe usługi informacyjne/IIS/Usługa WWW*
- W przeglądarce klienta wpisujemy: *http://IPserwera/tsweb*

W czasie połączenia (w obu metodach) użytkownik serwera traci kontrolę nad komputerem (włącza się wygaszacz ekranu).

Ostatnia aktualizacja: 10 listopad 2010.